

<small>» [Import Anleitungen](#) > [Meldeempfänger CSV Import](#)</small>

Import von Meldeempfänger per CSV


Zum Importieren von Meldeempfänger kannst du am Einfachsten

diese Vorlage

verwenden.

Nachdem du die Datei mit Inhalten befüllt hast, muss die erste Zeile gelöscht werden. Sodass die Tabelle mit Zelle A1 mit PR_STAMM.1.FK_PR_MODUL anfängt.

Anschließend die Datei als CSV abspeichern und als Administrator über Einstellungen → Im-/Export ins System einspielen.



Menü Einstellungen # Untermenü Im-/Export # auf den Button „Durchsuchen ...“ klicken und die csv-Datei im Dateisystem auswählen # das Optionsfeld „Technik“ anklicken # abschließend auf den Button „Datei prüfen“ klicken

Die CSV-Einstellungen (als Standard erwartet FeuerON als Trennzeichen das Semikolon, als Textbegrenzungszeichen das Anführungszeichen oben und als Zeichensatz Unicode UTF8) können vor dem Import auch angepasst werden.

Sollte der Import nicht auf Anhieb klappen, helfen dir die FeuerON-Administratoren gerne.

! ART !! TYP

Last update: 2023/12/27 17:51 import-anleitungen:meldeempfaenger_csv_import https://wiki.feueron-lk-dh.de/import-anleitungen/meldeempfaenger_csv_import?rev=1703695886

Funkmeldeempfänger Analog (4-m-Band)
Funkmeldeempfänger Analog (4-m-Band)
Funkmeldeempfänger Analog (4-m-Band)
Funkmeldeempfänger Analog (4-m-Band)
Funkmeldeempfänger Digital (2-m-Band / POCSAG)
Funkmeldeempfänger Digital (2-m-Band / POCSAG)
Funkmeldeempfänger Digital (2-m-Band / POCSAG)
Funkmeldeempfänger Digital (2-m-Band / POCSAG)

* PR_STAMM.1.FK_PR_MODULE Wert muss 'Funktechnik' sein * PR_STAMM.1.FK_PR_ART Siehe

* PR_STAMM.1.GERAETENR Eindeutiger Geräte name * PR_STAMM.1.INVENTARNR Interne Inventar nummer * PR_STAMM.1.BEMERKUNG Freitext * PR_STAMM.1.FUNKTION 1 Wenn funktionstüchtig, 0 wenn nicht

From: <https://wiki.feueron-lk-dh.de/> - FeuerON im Landkreis Diepholz

Permanent link: https://wiki.feueron-lk-dh.de/import-anleitungen/meldeempfaenger_csv_import?rev=1703695886

Last update: 2023/12/27 17:51

