

[> Anderes](#)

DME: Erfassung auf Ortsebene



Zu-Erledigen-Box

Bezug: [DME: RIC-Zuordnungen hinterlegen](#)

Der Landkreis gibt die internen RIC-Bezeichnungen nicht heraus. Öffentlich wird mit einer sprechenden Bezeichnung für einen RIC gearbeitet. Diese Vorgaben sind auf Gemeindeebene als Rufkombination definiert worden, damit sie später einheitlich in der Gemeinde verwendet werden können.

Einem Meldeempfänger können Melderschleifen (ein Synonym für Rufkombination!) zugewiesen werden. Bei der Zuordnung eines Melders an eine Person, werden die Rufkombinationen an die Person übergeben. Hier werden nun die RICs, welche den vordefinierten Rufkombinationen entsprechen, dem (virtuellen) digitalen Meldeempfänger zugeordnet.

Als Ortsbrandmeister auf Ortsebene einloggen!

Rufkombination dem Meldeempfänger zuordnen

The screenshot shows the Dräger software interface for configuring emergency communication equipment. The interface is divided into several sections:

- Navigation Menu (Left):** Includes 'Abfragen/Suchen', 'Atemschutz', 'Geräte allgemein', 'Persönliche Ausrüstung', 'Fahrzeuge', 'Funktechnik' (3), 'Lagerbestände', and 'Wass'. The 'Funktechnik' section is expanded, showing 'Funkgerät Digital', 'Funkmeldeempfänger Analog (4-m-Band)', and 'Funkmeldeempfänger Digital (2-m-Band / POCSAG)' (4). Under 'Funkmeldeempfänger Digital', 'TPL Birdy WPS-R2' (5) is selected.
- Buttons (Top Right):** 'Ändern' (7) and 'Speichern' (9) are visible.
- Main Content Area:** Titled 'Melderschleifen für: vDME1'. It contains a table with columns 'Zugeordnet', 'Rufkombination', and 'Stichwort'. The 'Zugeordnet' column has checkboxes, some of which are checked (8). The 'Rufkombination' column lists various functions like 'RIC_OrtsBM/stellv.', 'RIC_Sirene', 'RIC_OrtsFW alle', etc. The 'Stichwort' column lists corresponding keywords like 'OrtsBM/stellv.', 'Sirene', 'OrtsFW alle', etc.
- Bottom Left:** A 'Neues Funkgerät' button and a list of 'vDME1' entries, with the sixth entry (6) highlighted.

1. Modul „Technik“ anklicken
2. Menü „Funktechnik“ anklicken
3. Baumstruktur „Funktechnik“ auswählen
4. Unterpunkt „Funkmeldeempfänger Digital (2-m-Band/POCSAG)“ auswählen
5. Unterpunkt „TPL Birdy WPS-R2“ auswählen
6. Melder entsprechend der Personalnummer des Trägers aus der Liste suchen und anklicken
7. Button „Ändern“ anklicken
8. entsprechend der Vorgaben die Haken setzen
9. Button „Speichern“ anklicken

dme, rufkombination, melderschleife, ric

From:

<https://wiki.feueron-lk-dh.de/> - **FeuerON im Landkreis Diepholz**

Permanent link:

https://wiki.feueron-lk-dh.de/dme/erfassung_auf_ortsebene

Last update: **2023/10/05 12:25**

